

# PARAMETROS PCL PROGRAMAS

## Valores en facturación (Láser)

```
[Cambio de PARAMETROS]
Contabil: \GESTION\GESTIMUL\CONTA\ACTUAL
Línea C.: CHR(27)+"&15C"
Línea N.: CHR(27)+"&18C"
L. Láser: 88
Líneas..: 64
L.Normal: CHR(27)+"(s10H"
L.Grande: CHR(27)+"(s8H"
Comprim.: CHR(27)+"(s16.66H"
F.Almace: X99/XXX/XXX/XX
P.Vertic: CHR(27)+"&100"
P.Apaisa: CHR(27)+"&110"
Cola Lis:
Cola Fac:
Cola Alb:
Cola Tik:
```

## Valores en contabilidad (Láser)

```
[Cambio de Parametros]
Negrita..: CHR(27)+"(s3B"
No Negrit: CHR(27)+"(s0B"
Subrayado:
No subray:
Li.Comp.: CHR(27)+"&15C"
Li.Norm.: CHR(27)+"&18C"
L.Láser.: 88
Lineas..: 66
L.Normal: CHR(27)+"(s10H"
L.Grande: CHR(27)+"(s8H"
L.Compr.: CHR(27)+"(s16.66H"
P.Vertic: CHR(27)+"&100"
P.Apaisa: CHR(27)+"&110"
Cola imp:
```

## OTRAS PARA RECORDAR

Reiniciar una impresora.....chr(27)+"E"

Papel A4.....chr(27)+"&I26A"



Función	Comando	Opciones (Variable)
Restablecer	Chr(27) + "E" Escape + E mayúscula.	Ninguna
Número de Copias	Chr(27) + "8l" + Variable + "X" Escape + ampersand + ele minúscula + variable + X mayúscula	1 a 999
Tamaño de papel	Chr(27) + "8l" + Variable + "A" Escape + ampersand + ele minúscula + variable + A mayúscula	1 - Exec 2 - Carta 3 - Legal 25 - A5 26 - A4
Orientación	Chr(27) + "8l" + Variable + "O" Escape + ampersand + ele minúscula + variable + Ó mayúscula	0 - Prolongada (normal) 1 - Apaisada
Margen Superior	Chr(27) + "8l" + Variable + "E" Escape + ampersand + ele minúscula + variable + E mayúscula	Variable = número de líneas
Margen Inferior	Chr(27) + "8l" + Variable + "F" Escape + ampersand + ele minúscula + variable + F mayúscula	Variable = número de líneas desde margen superior.
Margen Izquierdo	Chr(27) + "8a" + Variable + "L" Escape + ampersand + a minúscula + variable + L mayúscula	Variable = número de columna
Margen Derecho	Chr(27) + "8a" + Variable + "M" Escape + ampersand + a minúscula + variable + M mayúscula	Variable = número de columna Desde margen izquierdo.
Juego de caracteres	Chr(27) + "(" + Variable Escape + Paréntesis abierto + variable	8U - Roman-8 de HP 10U - IBM PC-8 Pag. Cód 437 12U - IBM PC-850 8M - Math8 19U - Latin 1 Win 3.1 9E - Latin 2 5T - Latin 5 579L - Wingding
Espaciado	Chr(27) + "(S" + Variable + "P" Escape + Paréntesis abierto + ese minúscula + variable + P Mayúscula	0 - Fijo 1 - Proporcional
Paso	Chr(27) + "(S" + Variable + "H" Escape + Paréntesis abierto + ese minúscula + variable + H Mayúscula	Variable = Caracteres por pulgada
Altura	Chr(27) + "(S" + Variable + "V" Escape + Paréntesis abierto + ese minúscula + variable + V Mayúscula	Variable = Puntos